

**佐世保玉屋 2014 値札発行システム**  
*PowerTAG21*  
**オペレーターズ ガイド**

V e r s i o n : 1 . 0 0

平成 2 6 年 3 月

オカベマーキングシステム株式会社

## 目 次

### I. 佐世保玉屋2004 *PowerTAG21* 値札発行システム

目 次.....	2
処理概要.....	3
機能概要.....	3
処理手順.....	4
1. 発行処理（ヘッダー項目）.....	4
2. 発行処理（明細項目）.....	6
3. 「札種」初期値設定.....	7
4. 「マーク」初期値設定.....	8
【ファンクションキー（ボタン）】.....	9
その他仕様.....	12
ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先.....	13

## 処理概要

- ・使用機種           Windows 搭載PC
- ・使用OS           MS-Windows XP/7/10  
                    ※ サーバー用OSは除く
- ・発行機能           オムニタグ（21発行）・PT21MENU Ver 2.10
- ・サブモジュール   オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD) 32ビット
- ・使用プリンタ      M-9820, M-9680, M-9680II, Xi320  
                    ※本システムは、32ビット版となります。

## 機能概要

1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。
2. 発行データの保存が可能です。

## 処理手順

### 1. 発行処理（ヘッダー項目）

- ・機能：ヘッダー項目（札種～伝票NO）の入力を行います。
- ・処理：札種                      札種の選択（F8ボタンで一覧表示）

\* 札種初期設定に札種コードを入れて頂きますと次回から初期値になります

仕入区分

数字 1 桁入力

仕入期

数字 3 桁入力

マーク

プロパー： 0   奉仕品： 1           （初期値の登録が可能です。）

伝票NO

・ファンクション機能（発行機能のみ）

PF1	→	画面データの全発行
PF2	→	カーソル行のみの発行
PF7	→	行複写
PF10	→	終了


## 2. 発行処理（明細項目）

- ・ 機能：明細項目（枚数～）の入力を行います。
- ・ 処理：枚数            数字4桁入力    1～9999以外エラー
- 品番1            数字3桁入力    （3桁必須）
- 品番2            数字4桁入力    （4桁必須）
- 品番3            数字3桁入力    （3桁必須）
- 取引先商品コード 英数字15桁入力
- 販促表示        全角6桁入力
- 価格            最大数字7桁入力    （必須）
  
- ・ ファンクション機能（発行機能のみ）
- P F 1        →    画面データの全発行
- P F 2        →    カーソル行のみの行発行
- P F 5        →    行削除
- P F 7        →    行複写
- P F 1 0      →    終了
- P F 1 2      →    選択行のみ行発行（選択は行先頭の枠をクリック）

### 3. 「札種」初期値設定



(図 1)



(図 2)


札種の初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 画面上部のメニューから「その他」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「「札種」初期値設定」をクリックします。(図 1 参照)
- ③ 表示された設定画面に札種コード数字 1 桁 (1 : 標準 1 号, 2 : 標準 2 号, 5 : 標準 5 号, 7 : 標準 7 号) で入力します。(図 2 参照)
- ④ 「OK ボタン」をクリックします。
- ⑤ 入力画面の「閉じる (F10)」をクリックし、**「佐世保玉屋2014」** を再起動します。

#### 4. 「マーク」初期値設定



(図 1)



(図 2)

マーク初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① のメニューから「その他」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「「マーク」初期値設定」をクリックします。(図 1 参照)
- ③ 表示された設定画面にマークコード数字 1 桁 (0又は、空白 : 表示なし, 1 : 奉仕品) で入力します。(図 2 参照)
- ④ 「OKボタン」をクリックします。

入力画面の「閉じる ( F 1 0 )」をクリックし、「佐世保玉屋2014」を再起動します。

## 【ファンクションキー（ボタン）】

に割当てられている機能の詳細は、次のようになっています。

### 1.全発行(F1)

画面上のデータ入力項目にデータが反映されている状態で、F1 キーを選択しますと全発行を行います。

### 2.行発行(F2)


全発行中に、なにかしらのトラブル（用紙詰まり等）が発生した場合、発行札に欠落部分が発生することがあります。このような場合は、欠落部分のデータをマウスで選択して F2 キーを選択しますと、選択されたデータ部分のみの発行が可能です。

### 3.呼出し(F3)

既存の登録済データの呼出しを行います。データはキー項目に対応するデータのみ呼び出すことができます。（キー項目とは、鍵マークのついている項目のことを示します。）



キー項目へキー値を入力しましたら、呼出しファンクションを選択します（F3）



※ 登録されているデータ・キー値が分からない場合は、メニュー項目の「表示」→「登録データキー値一覧」で、現在登録されているキー値一覧から呼出すことも可能です。（詳しくは、『登録済みデータキー値一覧・ダイアログ』を参照してください。）

### 4.登録(F4)

画面上のデータ入力項目にデータが反映されている状態で、F4 キーを選択しますとデータの登録を行います。

### 5.行削除(F5)

データを削除したい行を選択して、F5 キーを選択しますと選択項目に対するデータの削除を行います。（削除したデータはリカバリーできませんので十分注意してから操作してください。）

### 6.全削除(F6)

F6 キーを選択することでデータをすべて削除します。（削除したデータはリカバリーできませんので十分注意してから操作してください。）

## 7.行複写(F7)

行データの複写を行いたい場合は、複写する対象データに予めカーソルを移動しておく必要があります。複写する対象データにカーソルを移動しましたら、ファンクション7（F7 キー）を選択します。



サイズ	サイズ名	ホスト	ウエスト	ヒップ	身長	カラー名	アイテムコード
01	FREE	88	56	85	167	ホワイト	0000000000

行データ複写前



サイズ	サイズ名	ホスト	ウエスト	ヒップ	身長	カラー名	アイテムコード
01	FREE	88	5	85	167	ホワイト	0000000000
01	FREE	88	5	85	167	ホワイト	0000000000

行データ複写後

## 8.テーブル(F8)

参照テーブルのデータを選択する場合に使用します。（データ入力項目が参照テーブルを使用するように設定されている場合のみ実行できます。）



検索キー	値
01	FREE
05	5AR
07	7AR
09	9AR
11	11AR
13	13AR
15	15AR
17	17AR
31	SS

参照テーブル編集 サイズ:OTB

※ テーブル（明細表など）の第1項目は特別です。これは、テーブル自身の検索に用いられます。従って、通常テーブルの第1項目にセルの検索を設定しません。この場合の動作は次のようになります。

テーブルの第1項目で《テーブル（F8）》を押すと、入力された文字列に先頭一致するテーブルのレコードを検索します。検索結果が1件の場合は、そのレコードのデータを1行テーブルに貼り込みます。複数件の場合は、一覧を表示します。（先頭文字列が指定されていない場合は、単明細・複明細で指定されたキー値を持つ全件が対象になります。）



## その他仕様

### 1. 値札種類リスト

呼称	用紙名	縦サイズ	横サイズ	備考
標準1号	□□□ J I S 1 2	6 0 mm	3 7 mm	カット有り
標準2号	□□□ J I S 1 1	4 0 mm	3 7 mm	カット有り
標準5号	□□□ D E P 0 5	2 9 mm	3 6 mm	カット無し
標準7号	□□□ J I S 2 0	2 8 mm	3 5 mm	カット無し

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社

技術部 システム課

**TEL 03-5379-5323**

**FAX 03-5379-5179**

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

