

さいか屋パワータグ2014
＜増税・新コード対応版＞
操作説明書

2014年2月

オカベマーキングシステム株式会社

目 次

I. さいか屋2014 (PowerTAG) 標準値札発行システム


目 次.....	2
はじめに.....	3
機能構成図.....	3
処理手順.....	4
1. メインメニュー.....	4
2. 標準値札入力画面.....	5
3. 集計値札出力画面.....	7
4. システム設定.....	8
5. マスターメンテナンス画面.....	9
①販促文字の登録.....	9
②取引先の登録（「取引先」タグをクリックして下さい。）.....	10
お知らせ.....	11
ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先.....	13

はじめに

この度は、「さいか屋様標準値札発行システム」をご購入いただき誠に有り難うございます。
本ソフトウェアの運用に際し、以下の項目をご確認下さい。

- ・本システムは、Windows XP／7／10を搭載したパソコンでのみ起動可能です。
 - ・PowerTAGメニューソフトをインストールしたパソコンでのみ起動可能です。
- ※本ソフトウェアは、32ビット版になります。

機能構成図




- ・値札入力発行処理 : 値札発行する画面です。
- ・集計値札発行処理 : 集計値札を発行する画面です。
- ・マスタメンテナンス : 販促文字／取引先マスタの登録・修正・削除処理を行う画面です。
- ・初期設定 : 初期表示の設定が出来ます。

本ソフトウェアでは新コード体系に対応し、また、消費増税移行に備え、税区分：外税2が追加されています。外税2では本体価格＋税の表記になっております。

処理手順

1. メインメニュー



・メニューで処理を選択して下さい。

「 値 札 発 行 」 : 標準値札の発行を行います。

「 集 計 値 札 印 刷 」 : 集計値札の発行を行います。

「 マスタメンテナンス 」 : 販促文字／取引先マスタの登録・修正・削除処理を行います。

「 シ ス テ ム 設 定 」 : 値札発行処理画面の初期表示や集計値札発行用の札種や税率, 税区分の設定を行います。

「 シ ス テ ム 終 了 」 : プログラムを終了します。

2. 標準値札入力画面

Okabe Marking 標準値札発行システム2014 【増税・新コード対応版 Ver 1.00】

(株)さいか屋値札発行システム 登録件数 0

NO 札種コード^{*} 札種名 フォーマット種別 ログ印字 税区分
 標準1号下げ札(プロバー)

取引先コード^{*} 取引先名 仕入形態

DEPT クラス 取引条件コード^{*} 投入予定月 価格 取引先自由欄 販促文字 枚数

	札種	取引先	仕入	DEPT	クラス	取引条件	投入予定	価格	取引自由欄	販促	枚数	フォーマット	ロゴ印字	税区分	税率%
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

・機能：標準値札の発行を行います。

・処理：各項目の入力内容は下記の通りです。

札種：値札コードを入力するか [数字2桁] 又は、一覧ボタン (▼) を押して、該当データをクリックし選択して下さい。

フォーマット種別：一覧ボタン (▼) を押して、バーコード2段・二重価格札・バーコード無し該当のデータをクリックし選択して下さい。
 *札種によって、選択できない種別もあります。

ロゴ印字：ロゴ印字が必要かどうかを一覧ボタン (▼) を押して該当データをクリックし選択して下さい。

税区分：(▼) をクリックして、選択 (外税・内税・非課税・外税2)
 外税：価格は本体価格を入力し、税込価格と本体価格が併記されます。
 内税：価格は税込価格を入力する。価格は税込価格のみの印字になります。
 非課税：価格に非課税価格を入力する。価格は非課税価格のみの印字になります。

税率 (%)：初期値はシステム設定で表示され、本画面での変更可能。

取引先：取引先コードを入力して下さい。 [数字6桁必須] ・ ・ システム設定で初期表示可。(マスタメンテナンスで登録前提)

仕入形態：「1売上仕入・2買取」を一覧ボタン (▼) を押して該当データをクリックし選択して下さい。

D E P T	: DEPTコードを入力して下さい。[数字4桁必須]
ク ラ ス	: クラスコードを入力して下さい。[数字6桁必須]
取引条件コード	: 取引条件コードを入力して下さい。[数字4桁必須]
投入予定月	: 西暦下1桁+月2桁を入力して下さい。[数字4桁必須]
価 格	: 価格を入力して下さい。[数字最大6桁必須]
取引先自由欄	: 任意で入力して下さい。[半角最大15桁]
販 促 文 字	: コードを入力するか [数字2桁] 又は、一覧ボタン (▼) を押して、該当データをクリックし選択して下さい。
枚 数	: 発行する枚数を入力して下さい。ここに数字を入力後「ENTER」キーを押しますと下部の明細一覧にデータが登録されます。

・ファンクションキー仕様:

「削 除」 F 2 : 一覧に登録されているデータをすべて削除します。

「ク リ ア」 F 4 : 一覧明細に登録されているデータのうち、反転表示されているデータを削除します。

「発 行」 F 8 : 一覧明細に登録されているデータのうち、反転されていないデータを発行します。

「終 了」 F 1 0 : メインメニューに戻ります。

・操作

操作の流れは以下の通りです。

① 発行したいデータを入力する

「札種」の項目から、入力をはじめ、基本的に「ENTER」キーで次の項目へ移動します。最後の項目「枚数」を入力して「ENTER」キーを押しますと、データが一覧明細に登録されます。

「税区分」項目以外は、1行毎に、札種、フォーマット種別などを変更して発行することが可能になります。

② 登録されたデータを発行する

「発行」ボタンを押すと、「一覧明細」に登録されたデータが発行されます。なお、発行順は、登録順ではなく、札種コード+取引先コード順になります。

登録されたデータは、発行されると反転表示となり、発行できなくなります。再び、発行するためには、発行したいデータをクリックし、表示を通常の状態（反転していない状態）に戻す必要があります。

3. 集計値札出力画面

Okabe Marking 標準値札発行システム2014 【増税・新コード対応版 Ver 1.00】

集計値札印字

印刷開始日 年 月 日: 14 01 22

集計値札発行日 年 月 日: 14 02 17

プロパー値札			セール値札		
札種	コード	枚数	札種	コード	枚数
標準1号	01	79	標準1号	51	60
標準2号	02	142	標準2号	52	49
標準3号	03	49	標準3号	53	25
標準6号	06	49	標準6号	56	49
標準7号	07	73	標準7号	57	73
総枚数		392	総枚数		256

発行(F1) 終了(F10)

- ・機能：集計値札の発行を行います。
- ・処理：各項目の内容は下記の通りです。

印刷開始日	集計開始日が表されます。
集計値札発行日	集計終了日が表示されます。
プロパー値札	札種毎に、出力した枚数が表示されます。
セール値札	札種毎に、出力した枚数が表示されます。
「発行」ボタン	「システム設定」で設定された値札で集計値札を発行します。
「終了」ボタン	メインメニューに戻ります。

*発行後、下図のようなダイアログボックスが現れ、集計データをクリアするかどうかを聞いてきます。集計データが消れてしまってもよい場合は、「OK」ボタンを、集計データを消したくない場合は「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。

クリア確認

>> 集計データをクリアしますか? <<

OK キャンセル

4. システム設定

- ・機能：各種設定を行います。
 - ・処理：各項目の入力内容は下記の通りです。
 - ロゴ印字：「値札発行入力画面」の「ロゴ印字」項目の初期値を設定します。
 - 集計札出力札種：集計値札出力時の札種を設定します。
 - 税区分：「値札発行入力画面」の「税区分」項目の初期値を設定します。
 - 発行場所：発行場所を設定します。
 - 仕入形態初期値：「値札発行入力画面」の「仕入形態」項目の初期値を設定します。
 - 取引先登録：「値札発行入力画面」の「取引先」項目の初期値を設定します。
*取引先マスタで登録したデータのみ選択できます。
- 「キャンセル」ボタン 変更を反映せずにメインメニューに戻ります。
- 「終了」ボタン 変更箇所を更新してメインメニューに戻ります。

5. マスターメンテナンス画面

- ・機能：販促文字・取引先の登録を行います。

①販促文字の登録

コード	販促文字名
01	税込み
02	難あり
03	少々難あり
04	特備品
05	奉仕品
06	特別奉仕品
07	お仕立て券付き
08	お仕立て上がり
09	上下セット
10	
11	1点に付
12	2点に付
13	3点に付
14	4点に付
15	5点に付
16	6点に付
17	
18	
19	
20	

販 促 文 字 コード : 販促文字に割り当てるコードを入力します。

販 促 文 字 名 : 登録する販促文字を入力します。入力後「ENTER」キーを押しますと、一覧に登録されます。

「登 録」ボタン : 変更を更新します。

「終 了」ボタン : メインメニューに戻ります。


お知らせ

既知の問題の件（取引先マスタメンテナンス）

取引マスタの登録されない件

取引先マスタメンテナンスで、登録できない現象。

お手数ですが、下記の操作方法で、登録を行って下さい。




「マスタメンテナンス」ボタンをクリックして下さい。

上図の画面が表示されましたら、丸で囲んである「販促文字」タグを一度クリックして下さい。



「販促文字」マスタ画面に変わりましたら、再度、「取引先」タグをクリックして下さい。



「取引先」マスタメンテナンスになりまして、丸で囲まれている「削除」ボタンが表示されましたら、登録の方を行って下さい。

登録方法

- ・ 取引先コード[数字6桁必須]を入力して「ENTER」キーを押して下さい。
- ・ 取引先名を入力してください。取引先名1 [全角10桁]+取引先名2 [全角10桁]
取引先名入力後「ENTER」キーを2回押して下さい。一覧に表示されましたら、「登録」ボタンを押して下さい。

***削除ですが、一覧に一つもデータない場合、ソフトが起動しなくなる場合がありますので、登録を先にさせていただきまして、その後、必要ないデータをクリックして削除してください。**

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社

技術部 システム課

TEL 03-5379-5323

FAX 03-5379-5179

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

