

**阪急阪神パワータグ2014
本体価格＋税表記版
操作説明書**

2014年2月


オカベマーキングシステム株式会社

目 次

I. 阪急阪神2014(本体価格 + 税表記版)

| | |
|--|----|
| 目 次..... | 2 |
| 機能構成図..... | 3 |
| 処理手順..... | 4 |
| 1. 初期画面..... | 4 |
| 2. 標準値札入力画面..... | 5 |
| 3. 集計値札出力入力画面..... | 7 |
| 4. 集計値札明細表示画面..... | 8 |
| 5. マスタメンテナンス..... | 9 |
| 6. 初期値設定画面..... 本ソフトウェアでは変更無用 | 10 |
| サプライID一覧..... | 11 |
| 1. フォーマットリスト..... | 11 |
| 2. フォーマットリスト..... | 11 |
| ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先..... | 12 |

機能構成図




- ・ 初期画面 : ソフトを起動すると最初に表示されるメニュー画面です。
- ・ 標準値札入力 : 一般標準値札を発行する画面です。
- ・ 集計値札出力 : 集計値札を発行する画面です。
- ・ マスタメンテ : 店舗マスタの登録・修正・削除をする画面です。
- ・ 初期設定画面 : 初期表示の設定ができます。

本ソフトウェアでは本体価格＋税表記の値札を発行します

処理手順

1. 初期画面



- 機能: 処理の選択を行います。
- 処理: 「値札出力」 標準値札の発行を行います。
「集計出力」 集計値札の発行を行います。
「マスタメンテ」 店舗マスタのメンテナンスができます。
※値札発行には関係ありません。
- 「初期値設定」 初期表示の設定ができます。
- 「終了」 プログラムを終了します。

2. 標準値札入力画面

阪急・阪神値札発行システム: (本体価格+税表記版) Ver3.50

阪急・阪神値札発行システム

税区分 本体+税

バー段数 バーコード2段 札種 01 標準1号・プロバー 店コード 類別

売場区分 納入年月 14 年 02 月 取引形態 直扱い ロゴ印字 阪急

| No | 品目 | 連番 | C D | 属性 | 価格 | 取引先品番 | JAN/PLU | 短縮 | 枚数 |
|----|----|----|-----|----|----|-------|---------|----|----|
| 01 | | | | | | | | | |

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

F1:発行 F2:クリア F3:一覧 F4:札変 F10:終了

・機能: 標準値札の発行を行います。

・処理: 各項目の入力内容は下記の通りです。(明細は最大12行入力可能)

(ヘッダー) バー段数 ↓↑を押すと、1段↔2段↔3段↔無し になります。

値札コード 値札コードを選択します。[数字2桁必須] ※F3キー押下で一覧表示

値札名称 値札名称を表示します。

店コード 店コードを入力します。[数字2桁必須]

類別 類別を入力します。[数字3桁必須]

売場区分 売場区分を入力します。[数字4桁必須 バー1段の場合のみ入力対象外]

納品年月 西暦下2桁・月を入力します。[数字4桁必須] ※システム日付を初期表示

取引形態 ↓↑を押すと、直扱い↔売上仕入になります。

ロゴ ↓↑押すと、阪急↔INGS↔阪神になります。

税区分 税区分を選択します。

- (明細) 品目 品目コードを入力します。[数字4桁必須]
連番 連番コードを入力します。[数字4桁必須]
C/D C/Dコードを入力します。[数字1桁必須]
属性 属性を入力します。[数字4桁必須] ※「バー3段・バー1段の一部」のみ入力
価格 価格を入力します。[数字1～7桁必須] (無入力の場合、上段を複写します)
取引先品番 自社品番等を入力します。[英数カナ16桁任意]
JAN/PLUコード JAN/PLUコードを入力します。[数字8・13桁必須] ※「バー1段」のみ入力
短縮 短縮コードを入力します。[数字3桁任意] ※「バー無し」のみ入力
枚数 発行枚数を入力します。[数字1～3桁必須]

※明細は2行目以降で無入力の場合は前行の内容を複写します。

・ファンクションキー仕様:

- f 1 : 値札を発行します。
- f 2 : 明細内容を消去します。
- f 3 : 札種を表示します。
- f 4 : カーソルをバー段数に移動します。
- f 10 : 初期画面に戻ります。

3. 集計値札出力入力画面

阪急・阪神値札発行システム: (本体価格+税表記版) Ver3.50

ヘッダ集計

標準1号札

開始日 2014 年 02 月 04 日

終了日 2014 年 02 月 07 日

F1:発行 F3:一覧 F10:終了

- ・ 機能: 集計値札の発行を行います。
- ・ 処理: 各項目の内容は下記の通りです。
 - 発行札種選択 スペースキーを押すと札種が切替わります。
 - 集計開始日 集計開始日が表示されます。
 - 集計終了日 集計終了日が表示されます。
- ・ ファンクションキー仕様:
 - f 1 : 集計値札を発行します。
 - f 3 : 集計明細一覧を表示します。
 - f 1 0 : 初期画面に戻ります。

4. 集計値札明細表示画面



| 集計内容 | |
|-----------|---------|
| 標準1号プロバー | 000180枚 |
| 標準2号プロバー | 000085枚 |
| 標準3号プロバー | 000134枚 |
| 標準4号プロバー | 000025枚 |
| 標準5号プロバー | 000075枚 |
| 標準6号プロバー | 000076枚 |
| 標準7号プロバー | 000100枚 |
| 標準9号プロバー | 000150枚 |
| 標準10号プロバー | 000033枚 |
| 標準1号セール | 000108枚 |

F1 : 行発行 F10 : キャンセル

- ・ 機能: 集計値札の明細を表示します。
- ・ 処理: 各項目の内容は下記の通りです。
 - 発行札種選択 スペースキーを押すと札種が切替わります。
 - 札種別集計値 札種毎に集計値が表示されます。
- ・ ファンクションキー仕様:
 - f 1 : 集計値札を発行します。
 - f 1 0 : 初期画面に戻ります。

5. マスタメンテナンス

| No | 店 舗 名 |
|----|-------|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 本店 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |

登録(F1) 削除(F4) 終了(F10)

- ・ 機能： 店舗マスタの保守を行います。
- ・ 処理： 店舗コード 00～99を表示します。
店舗名称 店舗名称を入力します。[全角10桁任意]
- ・ ファンクションキー仕様：
 - f 1： 入力された値の登録を行います。
 - f 4： カーソル行の削除を行います。
 - f 5： 前ページを表示します。
 - f 6： 次ページを表示します。
 - f 10： 初期画面に戻ります。

6. 初期値設定画面・・・本ソフトウェアでは変更無用

- ・ 機能：プリンタ設定・初期表示値の変更を行います。
- ・ 処理：ロゴ初期表示 ロゴ設定の初期表示値を選択します。
税区分 税区分の初期表示値を選択します。
計算区分 計算区分の初期表示値を選択します。
税率値 税率を設定します。
- ・ ファンクションキー仕様：
 - f 1 : 設定値を登録します。
 - f 1 0 : 初期画面に戻ります。

サプライID一覧

1. フォーマットリスト

| 種類 | フォーマット名 | 縦 | 横 | カット | 備考 |
|----------|--------------|-----|-----|-----|-------|
| 標準1号 下札 | □□□J I S 1 2 | 600 | 370 | -45 | カット有り |
| 標準2号 下札 | □□□J I S 1 1 | 400 | 370 | -45 | 〃 |
| 標準3号 貼合 | □□□DE P 0 3 | 440 | 410 | 0 | カット無し |
| 標準4号 下札 | □□□J I S 1 0 | 250 | 320 | -45 | カット有り |
| 標準5号 貼合 | □□□DE P 0 5 | 290 | 360 | 0 | カット無し |
| 標準6号 貼札 | □□□J I S 2 1 | 440 | 410 | 0 | 〃 |
| 標準7号 貼札 | □□□J I S 2 0 | 290 | 360 | 0 | 〃 |
| 標準9号 貼札 | □□□J I S 2 2 | 630 | 410 | 0 | 〃 |
| 標準10号 貼札 | □□□DE P 1 0 | 310 | 490 | 0 | 〃 |

2. フォーマットリスト

| 種類 | 詳細 | フォーマット名 | 備考 |
|----------|------|---------|----|
| 標準1号 下札 | バー3段 | H013 | |
| | バー2段 | H012 | |
| | バー1段 | H011 | |
| 標準2号 下札 | バー2段 | H022 | |
| | バー1段 | H021 | |
| | バー無し | H020 | |
| 標準3号 貼札 | バー2段 | H032 | |
| | バー1段 | H031 | |
| | バー無し | H030 | |
| 標準4号 下札 | バー無し | H040 | |
| 標準5号 貼札 | バー1段 | H051 | |
| | バー無し | H050 | |
| 標準6号 貼札 | バー2段 | H062 | |
| | バー1段 | H061 | |
| | バー無し | H060 | |
| 標準7号 貼札 | バー1段 | H071 | |
| | バー無し | H070 | |
| 標準9号 貼札 | バー3段 | H093 | |
| | バー2段 | H092 | |
| | バー1段 | H091 | |
| 標準10号 貼札 | バー1段 | H101 | |

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社
技術部 システム課
TEL 03-5379-5323
FAX 03-5379-5179

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

